جبر تانسور

جمع و تفریق تانسورها:

$$A \pm B = C$$

$$\rightarrow A^{ij} \pm B^{ij} = C^{ij}$$

هر دو تانسور A و B باید هم مرتبه و هر دو در یک فضا باشند.

$$A^{ij}_{k} \pm C^{k}_{lm} \quad \times$$

ضرب تانسورها:

ضرب تانسورها دو نوع است: یکی ضرب داخلی و دیگری ضرب خارجی

در ضرب خارجی دو تانسور را هر کدام که باشند در هم ضرب می‌کنیم:

$$A^{ij}_{k} \; , \; B^{k}_{lm} \rightarrow A^{ij}_{k} B^{k}_{lm} = C$$

(ij) → بالاورها

(lm) → هم‌ورها

Type(2,1)
Rank 3

Type(1,2)
Rank 3

Type(2,2)
Rank 4

ضرب داخلی:

حاصلضرب داخلی دو تانسور به طور عام، برابر تانسوری است که مرتبه‌اش برابر مجموع مرتبه‌های آن‌هاست:

$$A^{i}_{j} B^{kl} = C^{i\,kl}_{j}$$

ضرب داخلی همواره این‌گونه است که یک اندیس هم‌ورا با یک اندیس بالاورا جمع می‌شود.

$$C^{ii\,kl}_{j} = \frac{\partial x''^{i}}{\partial x^{m}} \frac{\partial x^{n}}{\partial x'^{j}} \frac{\partial x'^{k}}{\partial x^{p}} \frac{\partial x''^{l}}{\partial x^{q}} C^{m\,pq}_{n}$$

Scanned with CamScanner

قاعده ضرب خارجی تنسورها:

$$A_i B_j = C_{ij}$$

قاعده ضرب خارجی تنسورها بدین معنی است که هر یک از مولفه‌های تنسور A با هر یک از مولفه‌های تنسور B ضرب می‌شود و تنسور جدیدی با مرتبه جمع مرتبه‌های A و B ساخته می‌شود.

قرارداد: در این بخش همواره دستگاه مختصات دکارتی در نظر گرفته می‌شود.

در هر یک از این عبارات A و B تنسورهای معلوم هستند.

بنابر قاعده ضرب خارجی تنسورها، K تنسوری است از مرتبه‌ای که نشان داده شده است.

روش اول:

$$K_i A_i = B \quad \text{(الف)}$$

با توجه به اینکه این معادله در هر دستگاه مختصات دکارتی چرخیده برقرار است:

$$\rightarrow K'_i A'_i = B' = B = K_j A_j$$

$$\rightarrow K'_i A'_i = K_j A_j \Rightarrow \begin{cases} K'_i A'_i = K_j (a_{ij} A'_i) \\ A_j = a_{ij} A'_i \end{cases}$$

$$\rightarrow K'_i A'_i = a_{ij} K_j A'_i \rightarrow K'_i A'_i - a_{ij} K_j A'_i = 0$$

$$\rightarrow (K'_i - a_{ij} K_j) A'_i = 0$$

با توجه به اینکه A_i اختیاری است بنابراین A'_i نیز اختیاری است:

$$K'_i = a_{ij} K_j$$

که تعریف تنسور مرتبه یک می‌باشد.

Scanned with CamScanner

روش دوم:

$K_i A_i = B$ (اعمال)

دستگاه جدید: $\rightarrow K'_i A'_i = B' = B = K_j A_j$

$$\rightarrow K'_i A'_i = K_j A_j \Rightarrow \begin{cases} A_j = a_{kj} A'_k \\ K'_i A'_i = K_j A_j \end{cases}$$

$$\rightarrow K'_i A'_i = K_j a_{kj} A'_k \rightarrow \sum_i K'_i A'_i = \sum_{j,k} K_j a_{kj} A'_k$$

($K'_i A'_i$: انرژی برای i؛ $K_j a_{kj} A'_k$: انرژی برای $k \rightarrow i$)

$$\rightarrow \sum_i K'_i A'_i = \sum_{j,i} K_j a_{ij} A'_i$$

$$\rightarrow \sum_i K'_i A'_i - \sum_j \sum_i K_j a_{ij} A'_i = 0$$

$$\rightarrow \sum_i \left(K'_i - \underbrace{\sum_j K_j a_{ij}}_{=0} \right) A'_i = 0$$

A_i اختیاری نیست $\rightarrow A'_i$ اختیاری می‌شود

$$\rightarrow K'_i = \sum_j a_{ij} K_j \rightarrow K'_i = a_{ij} K_j$$

که تنزیر ماتریس رتبه یک می‌شود.

Scanned with CamScanner

۱) $K_{ij} A_{jk} = B_{ik}$ (α)

باید ثابت کنیم این معادله برای دستگاه مرجع جدید نیز برقرار است داریم:

$\rightarrow K'_{ij} A'_{jk} = B'_{ik}$

$B'_{ik} = a_{il} a_{km} B_{lm}$ $\longrightarrow K'_{ij} A'_{jk} = a_{il} a_{km} B_{lm}$ (β)

(α) $\rightarrow B_{lm} = K_{ln} A_{nm}$

(β) $\rightarrow K'_{ij} A'_{jk} = a_{il} a_{km} K_{ln} A_{nm}$ (η)

$A_{nm} \xrightarrow{\text{دستگاه جدید}} A_{nm} = a_{pn} a_{qm} A'_{pq}$

(η) $\rightarrow K'_{ij} A'_{jk} = a_{il} a_{km} K_{ln} a_{pn} a_{qm} A'_{pq}$

$= a_{il} a_{km} a_{pn} a_{qm} K_{ln} A'_{pq}$

$\sum_m a_{km} a_{qm} = \delta_{kq}$

$\rightarrow K'_{ij} A'_{jk} = a_{il} a_{pn} \delta_{kq} K_{ln} A'_{pq}$

$\rightarrow K'_{ij} A'_{jk} = a_{il} a_{pn} K_{ln} A'_{pk}$

A_{jk} اختیاری است، نتیجه A'_{jk} اختیاری می‌شود.

اندیس تکراری نتیجه داخلی می‌شود

داخلی

$\rightarrow K'_{ij} A'_{jk} = a_{il} a_{jn} K_{ln} A'_{jk} \rightarrow (K'_{ij} - a_{il} a_{jn} K_{ln}) A'_{jk} = 0$

$p \rightarrow n$

$=0$

$\rightarrow K'_{ij} = a_{il} a_{jn} K_{ln}$ که تعریف یک شبه تنسور مرتبه دو است.

Scanned with CamScanner

۷) $K_{ijkl} A_{ij} = B_{kl}$

دستگاه مختصات $\begin{cases} K'_{ijkl} A'_{ij} = B'_{kl} \\ B'_{kl} = a_{km} a_{ln} B_{mn} \end{cases} \longrightarrow K'_{ijkl} A'_{ij} = a_{km} a_{ln} B_{mn}$ ①

$B_{mn} = K_{pqmn} A_{pq} \xrightarrow[\alpha]{} K'_{ijkl} A'_{ij} = a_{km} a_{ln} K_{pqmn} A_{pq}$ ②

$A_{pq} = a_{ip} a_{jq} A'_{ij} \xrightarrow[\beta]{} K'_{ijkl} A'_{ij} = a_{km} a_{ln} a_{ip} a_{jq} K_{pqmn} A'_{ij}$

$\longrightarrow (K'_{ijkl} - a_{km} a_{ln} a_{ip} a_{jq} K_{pqmn}) A'_{ij} = 0$

↳ اختیاری و دلخواه.

$\longrightarrow K'_{ijkl} = a_{ip} a_{jq} a_{km} a_{ln} K_{pqmn}$ که تبدیل یک تانسور رتبه چهار است.

غ) $K_{ij} A_k = B_{ijk}$

غ) $K_{ij} A_i B_j = C$: C is scalar

Scanned with CamScanner

شبه تانسور ،

تا اینجا تبدیل کسی مختصات تا چرخش بحث می‌شد،

$$[a_{ij}] = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \rightsquigarrow |a_{ij}| = \begin{vmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix} = \cos^2\theta + \sin^2\theta = +1$$

(دترمینال) چرخش

اگر انعکاس ، داشتن را بررسی می‌کنیم:

انعکاس (یا تقارن) داریم: $x_i' = -x_i \rightarrow (x_1', x_2', x_3') = (-x_1, -x_2, -x_3)$

$$\rightarrow a_{ij} = \frac{\partial x_i'}{\partial x_j} = \frac{d(-x_i)}{dx_j} = -\frac{dx_i}{dx_j} = -\delta_{ij}$$

$$\rightarrow [a_{ij}] = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \\ 0 & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow |a_{ij}| = -1$$

دترمینال



دستگاه راستگرد ←





دستگاه چپگرد

Scanned with CamScanner

$$\vec{r}' = x'_1 \hat{i}' + x'_2 \hat{j}' + x'_3 \hat{k}'$$

$$\vec{r} = x_1 \hat{i} + x_2 \hat{j} + x_3 \hat{k}$$

$$\vec{r}' = (x'_1, x'_2, x'_3) = (-x_1, -x_2, -x_3) = x'_1 \hat{i}' + x'_2 \hat{j}' + x'_3 \hat{k}'$$

$$= -x_1 \hat{i}' - x_2 \hat{j}' - x_3 \hat{k}'$$

$$\xrightarrow[\hat{j}' \to -\hat{j}]{\hat{i}' \to -\hat{i}} \vec{r}' = x_1 \hat{i} + x_2 \hat{j} + x_3 \hat{k} = \vec{r}$$

$$\hat{k}' \to -\hat{k}$$





قبلاً هم در چرخش دستگاه مختصات بردار را غیر چرخاندیم بلکه مختصات را می چرخاندیم.

بردارهایی که مثل بردار $\vec{r}$ در تبدیل دارونما (پاریته) تغییر علامت می دهند (نسبت به دستگاه جدید) را بردار قطبی (Polar Vector) می گویند. این بردارها پاریته فرد دارند.



$\vec{r}$ is a polar vector

مختصات وارون شده اند، و دنیای فیزیکی ثابت باقی مانده است!

Scanned with CamScanner

• بردارهای محوری (pseudovectors or (axial vectors)):

حاصلضرب خارجی $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ را در نظر بگیرید،

که در این حاصلضرب هر یک از $\vec{A}$ و $\vec{B}$ بردارهای قطبی هستند. یعنی:

$$\vec{A} \to -\vec{A}' \quad \text{or} \quad A_i \to -A_i'$$

$$\vec{B} \to -\vec{B}' \quad \text{or} \quad B_i \to -B_i'$$

حال داریم:

$$\vec{C} \to (-\vec{A}') \times (-\vec{B}') = +\vec{C}'$$

$$\Rightarrow \vec{C} \to (-\vec{A}') \times (-\vec{B}') = +\vec{C}'$$

یعنی $\vec{C}$ تغییر علامت نمی‌دهد. (حال داریم دستگاه مختصات $x \to -x_i$) یعنی مانند بردارهای قطبی رفتار نمی‌کند. به این متمایز کردن این بردارها از آنهایی که بردارهای قطبی یا شبه بردار می‌نامیم.

این ضرب یکی خارجی اغلب در فیزیک چرخش را نشان می‌دهد. در دوران یک ذره



علامت $\vec{A}'$، $\vec{B}'$ (بردارهای قطبی) مثبت در دستگاه جدید منفی است.

Scanned with CamScanner

$\vec{V} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

مثال ۶:



جهت دست راست

جهت چرخش

$\vec{r}$: polar vector , $\vec{r} \to -\vec{r}'$

$\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt}$: polar vector , $\vec{V} \to -\vec{V}'$

} نسبت به دستگاه!!!



جهت دست راست

جهت چرخش

$\vec{V} = \vec{\omega} \times \vec{r} \to -\vec{V}' = \vec{\omega}' \times (-\vec{r}')$

$\hookrightarrow \vec{\omega} \to +\vec{\omega}'$

بردارهای محوری با شبه بردارند.

• تفاوت بین بردارهای قطبی و محوری در یک بازتابش (reflection):

• بردار قطبی در اسپیس ← مانند یک بردار فیزیکی واقعی متغیر می‌شود.



$\vec{P} = (P_x, P_y, P_z) \Rightarrow P_y \to -P_y$

$\vec{P}$ تصویر آینه‌ای $\vec{P}'$ $\vec{P}' = (P_x, -P_y, P_z)$

$\hat{j} \to \hat{j}' = -\hat{j}$ or $y \to y' = -y$

محورهای مختصات نسبت به مانند

$\vec{r} = (x, y, z)$

و بقیه بردارهای قطبی در آینه‌ای در راستای

$\vec{r}' = (x, -y, z)$

محور x بازتاب می‌شود.

• بردار محوری و آکسیال ← کاملاً متفاوت رفتار می‌کند.

میدان مغناطیسی $\vec{H}$ و گشتاور مغناطیسی $\vec{\mu}$ حاصل از یک بار الکتریکی که در یک مسیر دایره‌ای حرکت می‌کند در تقارن بگیرید. جهت چرخش بار در بازتابش عکس می‌شود.

"هویل"



$\vec{\mu} = (\mu_x, \mu_y, \mu_z)$

$\vec{\mu} = I\vec{A}$

آکسیال در صفحه "xz"







ملاحظه می‌شود که در بردار محوری $\vec{\mu}$ علامت μ_y عوض نمی‌شود و علامت μ_x و μ_z عوض شده. این کاملاً خلاف رفتار بردارهای قطبی تحت بازتاب (reflection) است.

• در معادله برداری $\vec{A} = \vec{B}$ هر دو بردار $\vec{A}$ و $\vec{B}$ یا قطبی هستند یا محوری.

هم‌چنین در معادله اسکالر $\Phi_1 = \Phi_2$ هر دو کمیت Φ_1 و Φ_2 یا قطبی هستند یا محوری.

در معادله تانسوری $T_1 = T_2$ هر دو یا قطبی هستند یا محوری.

Scanned with CamScanner

• شبه اسکالر S، شبه بردار C_i و شبه تانسور A_{ij} معمولی به صورت زیر تبدیل می‌شوند:

$$S' = |a| S \quad \text{or} \quad S' = J S$$

$$C_i' = |a| a_{ij} C_j \quad \text{or} \quad C_i' = J a_{ij} C_j$$

$$A_{ij}' = |a| a_{ik} a_{jl} A_{kl} \quad \text{or} \quad A_{ij}' = J a_{ik} a_{jl} A_{kl}$$

که در آن $|a| = J$ دترمینان آرایه مربعی a_{nn} است.

مثال اول:

$$a_{ij} = -\delta_{ij} \rightarrow J = |a| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

مثال دوم: بازتاب یکی از محورها

$$x \rightarrow -x \rightarrow \begin{cases} x' = -x \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

$$J = |a| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & 0 \\ 0 & 0 & +1 \end{vmatrix} = -1$$

مثال سوم: چرخش حول محور x_3 به اندازه θ

$$J = |a| = +1$$

این مثال‌ها تا جایی که تنها چرخش مورد نظر باشد، ماهیت تانسور معمولی هستند، و منطقا وقتی با تانسور کج تفاوت پیدا می‌کنند که بازتاب یا واژگونی مختصات مطرح شود.

بنابراین شبه اسکالر، شبه بردار و شبه تانسور کج یا بازتابی یا واژگونی ماهیت زیر تبدیل می‌شوند:

S، C_i و A_{ij} محلی هستند.

- $S \rightarrow +S' = -S$
- $C_i \rightarrow +C_i' = -a_{ij} C_j$
- $A_{ij} \rightarrow +A_{ij}' = -a_{ik} a_{jl} A_{kl}$

Scanned with CamScanner

و نیز اتحاد کرونکر و جریان دیراک و تنسور کر هم به همین شکل تبدیل می‌شوند.

S، A_i، T_{ij} نظیر هستند:

- $S \rightarrow -S' = -S$
- $A_i \rightarrow -A'_i = -a_{ij} A_j$
- $T_{ij} \rightarrow -T'_{ij} = -a_{ik} a_{jl} T_{kl}$

به عنوان مثال اگر A_i بردار قطبی باشد تحت چرخش، بازتاب و بازتاب دارد،

$$A'_i = |a| a_{ij} A_j$$

- rotation: $|a| = +1$

$$\rightarrow A'_i = a_{ij} A_j$$

فرق بین کمیت برداری و شبه‌برداری

- inversion: $|a| = -1$

$$A_i \rightarrow -A'_i = |a| a_{ij} A_j \Rightarrow -A'_i = -a_{ij} A_j$$

$$\rightarrow A'_i = a_{ij} A_j$$

- reflection: $|a| = -1$

$$A_i \rightarrow -A'_i = |a| a_{ij} A_j \Rightarrow -A'_i = -a_{ij} A_j$$

$$\rightarrow A'_i = a_{ij} A_j$$

Scanned with CamScanner

اگر B_i بردار محوری باشد در انعکاس داریم: $|a|=-1$ چون دارای

$$B_i \to +B_i' = |a|\, a_{ij} B_j \to B_i' = -a_{ij} B_j$$

حالت دارای "inversion" در رابطه

$B_i' = -a_{ij} B_j$ ، $A_i' = a_{ij} A_j$

به چه صورت تبدیل می‌شوند.

$$a_{ij} = -\delta_{ij}$$

$$\to \begin{cases} A_i' = a_{ij} A_j \to A_i' = -\delta_{ij} A_j \to A_i' = -A_i \to \vec{A} \text{ قطبی} \\ B_i' = -a_{ij} B_j \to B_i' = -(-\delta_{ij}) B_j \to B_i' = B_i \to \vec{B} \text{ محوری} \end{cases}$$

مثال جهت شبه اسکالر "Pseudoscalar":

$$S = (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C}$$

if $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$: Polar vector

حالت دارای یک علامت منفی می‌شود،

$$\vec{A} \to -\vec{A}'$$
$$\vec{B} \to -\vec{B}' \to S \to -S$$
$$\vec{C} \to -\vec{C}'$$

بنابراین شبه اسکالر است.

S حجم یک متوازی السطوح است که اضلاع آن بردارهای $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ هستند و قدر مطلق حجم مقدار ثابتی خواهد داشت:

$$dV = dx\,dy\,dz \xrightarrow{\text{دارای}} dV' = dx'dy'dz' = (-dx)(+dy)(-dz) = -dV$$

بنابراین حجم تغییر علامت می‌دهد و شبه اسکالر است.

Scanned with CamScanner

تانسور - جبر و آنالیز

تانسور سه بعدی ϵ_{ijk} را با خواص زیر تعریف می‌کنیم:

$$\begin{cases} \epsilon_{123} = \epsilon_{231} = \epsilon_{312} = +1 \\ \epsilon_{132} = \epsilon_{213} = \epsilon_{321} = -1 \\ \epsilon_{ijk} = 0 \quad \text{بقیه موارد} \end{cases}$$

ϵ_{ijk} کاملاً پاد متقارن است، یعنی اگر جای دو اندیس مجاور را عوض کنیم علامت عوض می‌شود.

اکنون فرض کنید یک شبه تانسور رتبه سه δ_{ijk} داریم که در دستگاه مختصات خاصی برابر ϵ_{ijk} است. با این داریم:

$$\delta_{ijk} \rightarrow +\delta'_{ijk} = |a|\, a_{ip} a_{jq} a_{kr} \epsilon_{pqr}$$

حال با ضرب دترمینان ماتریس 3×3 داریم:

$$|a| = a_{1p} a_{2q} a_{3r} \epsilon_{pqr} \Rightarrow$$ در فضل ماتریس‌ها، دترمینان حاصل ضرب حاصل‌ضرب دترمینان‌ها

$$\rightarrow +\delta'_{123} = |a|\, a_{1p} a_{2q} a_{3r} \epsilon_{pqr} \Rightarrow +\delta'_{123} = |a|^2 \epsilon_{pqr} = \epsilon_{123}$$

به همین ترتیب بقیه مؤلفه‌ها حاصل می‌شوند. بنابراین برای هر دستگاه دیگر داریم:

$$\delta'_{ijk} = \epsilon_{ijk} \rightarrow$$ شبه تانسور or Pseudotensor

این شبه تانسور حق نشر است چون در همه دستگاه‌های مختصات دکارتی چرخیده مؤلفه‌ای یکسان دارد.

Scanned with CamScanner

تانسور دوران:

در فضای سه بعدی هر تانسور رتبه دوم پادمتقارن C^{ik} می‌توان یک شبه‌بردار دوران C_i به صورت زیر تعریف کرد:

$$C_i = \frac{1}{2} e_{ijk} C^{jk} \quad , \quad C^{jk} = -C^{kj}$$

تانسور دوران در واقع یک روش جبری برای نمایش برخی از تانسورهای مرتبه بالاتر به یک مفهوم هندسی یا مرتبه پایین‌تر است.

$C_i \rightsquigarrow$ مؤلفه‌های شبه‌بردار

$C^{jk} \rightsquigarrow$ مؤلفه‌های تانسور پادمتقارن رتبه 2

$$j,k=1 \rightsquigarrow C^{11} = -C^{11} \rightarrow C^{11} + C^{11} = 0 \rightarrow 2C^{11} = 0 \rightarrow \boxed{C^{11} = 0}$$

$$j,k=2 \rightsquigarrow C^{22} = -C^{22} \Rightarrow C^{22} + C^{22} = 0 \rightarrow 2C^{22} = 0 \rightarrow \boxed{C^{22} = 0}$$

$$j,k=3 \rightsquigarrow C^{33} = -C^{33} \rightarrow C^{33} + C^{33} = 0 \rightarrow 2C^{33} = 0 \rightarrow \boxed{C^{33} = 0}$$

بنابراین مؤلفه‌های روی قطر اصلی همیشه صفر می‌شوند.

$$\begin{cases} j=1 \\ k=2 \end{cases} \rightsquigarrow \boxed{C^{12} = -C^{21}}$$

$$\begin{cases} k=1 \\ j=2 \end{cases} \rightsquigarrow \boxed{C^{21} = -C^{12}}$$

$$\begin{cases} j=3 \\ k=1 \end{cases} \rightsquigarrow \boxed{C^{31} = -C^{13}}$$

$$\begin{cases} j=2 \\ k=3 \end{cases} \rightsquigarrow \boxed{C^{23} = -C^{32}}$$

$$[C^{ik}] = \begin{pmatrix} C^{11} & C^{12} & C^{13} \\ C^{21} & C^{22} & C^{23} \\ C^{31} & C^{32} & C^{33} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow [C^{ik}] = \begin{pmatrix} 0 & C^{12} & -C^{31} \\ -C^{12} & 0 & C^{23} \\ C^{31} & -C^{23} & 0 \end{pmatrix}$$

Scanned with CamScanner

C_i تحت چرخش باید مانند بردار تبدیل شود و با توجه به سرشت شبه تانسوری ϵ_{ijk}، C_i در واقع شبه بردار است. مولفه‌های C_i به صورت زیر بدست می‌آیند:

$$C_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}C^{jk}$$

- $i=1 \rightarrow C_1 = \frac{1}{2}\epsilon_{1jk}C^{jk} = \frac{1}{2}\epsilon_{123}C^{23} + \frac{1}{2}\epsilon_{132}C^{32}$

$$= \frac{1}{2}(+1)C^{23} + \frac{1}{2}(-1)C^{32} = \frac{1}{2}(C^{23} - C^{32})$$

$$C^{32} = -C^{23} \rightarrow C_1 = \frac{1}{2}(C^{23} + C^{23}) = C^{23} \rightarrow \boxed{C_1 = C^{23}}$$

- $i=2 \rightarrow C_2 = \frac{1}{2}\epsilon_{2jk}C^{jk} = \frac{1}{2}\epsilon_{213}C^{13} + \frac{1}{2}\epsilon_{231}C^{31}$

$$= \frac{1}{2}(+1)C^{13} + \frac{1}{2}(-1)C^{31} = \frac{1}{2}(C^{13} - C^{31})$$

$$C^{31} = -C^{13} \quad = \frac{1}{2}(C^{13} + C^{13}) = C^{13} \rightarrow \boxed{C_2 = C^{13}}$$

- $i=3 \rightarrow C_3 = \frac{1}{2}\epsilon_{3jk}C^{jk} = \frac{1}{2}\epsilon_{312}C^{12} + \frac{1}{2}\epsilon_{321}C^{21}$

$$= \frac{1}{2}(+1)C^{12} + \frac{1}{2}(-1)C^{21} = \frac{1}{2}(C^{12} - C^{21})$$

$$C^{21} = -C^{12} \quad = \frac{1}{2}(C^{12} + C^{12}) = C^{12} \rightarrow \boxed{C_3 = C^{12}}$$

$\rightarrow (C_1, C_2, C_3) = (C^{23}, C^{31}, C^{12})$ $\rightarrow$ در چهار بعد همگی همدیگر هستند.

شبه بردار — تانسور پادمتقارن

or $\rightarrow (C_1, C_2, C_3) = (C_{23}, C_{31}, C_{12})$

دقت کنید که این سه در چهار بعد عملاً یکی هستند و استفاده از آن کاملاً بستگی به موقعیت دارد.

Scanned with CamScanner

از لحاظ فیزیکی و ریاضی میزان اطلاعاتی که شبه بردار وجود دارد، بیشتر از اطلاعاتی که در یک تانسور پاد متقارن وجود دارد می‌باشد. و در واقع بنابراین بستگی به انتخاب شما دارد که از شبه بردار استفاده کنید یا از تانسور پاد متقارن. یعنی در جایگاهی که استفاده می‌کنید یا نیاز به شبه بردار دارید یا یک تانسور پاد متقارن. و این مفهوم دوگانگی می‌باشد.

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} \rightsquigarrow C_i = \epsilon_{ijk} A_j B_k \rightsquigarrow C_i = \epsilon_{ijk} D_{jk}$$

مثال از فصل پیش.

خوب برداری سه بعدی را می‌توان بسته به آنکه چه طور تبدیل شود، یک شبه بردار یا یک تانسور مرتبه دوم پاد متقارن بدانیم.

مثال دیگر: حاصل سه بردار (قطبی) $\vec{A}$، $\vec{B}$، $\vec{C}$ می‌توان نوشت به صورت زیر یا تانسور پاد متقارن مرتبه سوم

$$V^{ijk} = A^i B^j C^k$$

متناظر با آن در فضای سه بعدی:

$$V = \frac{1}{3!} \epsilon_{ijk} V^{ijk}$$

ضریب $\frac{1}{3!}$ یعنی تقسیم بر تعداد جایگشت‌های اندیس‌ها در تانسور پاد متقارن

$$H = \frac{1}{4!} \epsilon_{ijkl} H^{ijkl}$$

$$A_{ij} = \frac{1}{3!} \epsilon_{ijkln} A^{kln}$$

Scanned with CamScanner

1.4.3 ثابت کنید برعکس برداشتن زیر یک بردار تنسور پاد متقارن است:

$$\begin{pmatrix} 0 & C_3 & -C_2 \\ -C_3 & 0 & C_1 \\ C_2 & -C_1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & C_{12} & C_{13} \\ -C_{12} & 0 & C_{23} \\ -C_{13} & -C_{23} & 0 \end{pmatrix}$$

که درآن (C_1, C_2, C_3) یک شبه بردار است با فرض اینکه رابطه

$$C_i = \frac{1}{2!} \epsilon_{ijk} C_{jk}$$

در هر دستگاه مختصات برحسب پایه، ثابت بماند. C_{jk} تانسور است. (خارج قسمت)

حل → شبه بردار $C_i' = |a| a_{im} C_m$

$$\rightarrow C_i' = \frac{1}{2!} \epsilon'_{ijk} C'_{jk}$$

$$\rightarrow |a| a_{im} C_m = \frac{1}{2!} \left(|a| a_{im} a_{jl} a_{kn} \epsilon_{mln} \right) C'_{jk}$$

$$\rightarrow |a| a_{im} \left(\frac{1}{2} \epsilon_{mln} C_{ln} \right) = \frac{1}{2} |a| a_{im} a_{jl} a_{kn} \epsilon_{mln} C'_{jk}$$

$$\rightarrow C_{ln} = a_{jl} a_{kn} C'_{jk}$$

Scanned with CamScanner

حل تمرین 3.4.2

الف) $\delta_{ii} = 3$ | 1

$$\sum_{i=1}^{3} \delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = 1+1+1 = 3$$

ب) $\delta_{ij}\epsilon_{ijk} = 0$ | 1

$$\sum_{i,j} \delta_{ij}\epsilon_{ijk} = \sum_{i=1}^{3} \epsilon_{iik} = \epsilon_{11k} + \epsilon_{22k} + \epsilon_{33k} = 0+0+0 = 0$$

ج) $\epsilon_{ipq}\epsilon_{ipq} = 2\delta_{ij}$ | 2

$$\sum_{k=1}^{3} \epsilon_{ijk}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$$

$l \to i$ $\Rightarrow$

$$\sum_{i,k=1}^{3} \epsilon_{ijk}\epsilon_{kim} = \sum_{i=1}^{3} (\delta_{ii}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{ji})$$

$$= \sum_{i=1}^{3} \delta_{ii}\delta_{jm} - \sum_{i=1}^{3} \delta_{im}\delta_{ji}$$

$$= 3\delta_{jm} - \delta_{jm} = 2\delta_{jm}$$

$$\rightarrow \sum_{i,k=1}^{3} \epsilon_{kij}\epsilon_{kim} = 2\delta_{jm}$$

د) $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 6$ | 1

$m \to j$ $\Rightarrow$

$$\sum_{i,j,k=1}^{3} \epsilon_{kij}\epsilon_{kij} = \sum_{j=1}^{3} 2\delta_{jj}$$

$$\rightarrow \sum_{i,j,k=1}^{3} \epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 2 \times 3 = 6$$

Scanned with CamScanner

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{pqk} = \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp}$$ نشان دهید 4.4.3

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{pqk} = \begin{vmatrix} \delta_{ip} & \delta_{iq} & \delta_{ik} \\ \delta_{jp} & \delta_{jq} & \delta_{jk} \\ \delta_{kp} & \delta_{kq} & \underbrace{\delta_{kk}}_{3} \end{vmatrix} = \delta_{ip}(3\delta_{jq} - \delta_{jk}\delta_{kq}) + \delta_{iq}(\delta_{jk}\delta_{kp} - 3\delta_{jp}) + \delta_{ik}(\delta_{jp}\delta_{kq} - \delta_{jq}\delta_{kp})$$

$$\rightarrow \sum_k \epsilon_{ijk}\epsilon_{pqk} = \delta_{ip}(3\delta_{jq} - \delta_{jq}) + \delta_{iq}(\delta_{jp} - 3\delta_{jp}) + \delta_{ik}(\delta_{jp}\delta_{kq} - \delta_{jq}\delta_{kp})$$

$$= 2\underline{\delta_{ip}\delta_{jq}} - 2\delta_{iq}\delta_{jp} + \delta_{jp}\delta_{iq} - \underline{\delta_{jq}\delta_{ip}}$$

$$= \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp}$$

7.4.3 $\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}\times\vec{A}$ ، $\vec{\nabla}\times\vec{\nabla}\varphi$ را به کمک ϵ_{ijk} چنان بنویسید که نشان دهید هر دو برابر صفر است.

- $\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}\times\vec{A} = \sum_i \nabla_i(\vec{\nabla}\times\vec{A})_i = \sum_i \partial_i \sum_{jk} \epsilon_{ijk}\partial_j A_k = \sum_{i,j,k} \epsilon_{ijk}\partial_i\partial_j A_k$

$$= \sum_{i,j,k} \epsilon_{ijk}\frac{\partial}{\partial x_i}\frac{\partial}{\partial x_j}A_k = 0$$

- $\vec{\nabla}\times\vec{\nabla}\varphi = \sum_{i,j,k} \epsilon_{ijk}\partial_j(\vec{\nabla}\varphi)_k = \sum_{i,j,k} \epsilon_{ijk}\partial_j\partial_k\varphi = \sum_{i,j,k} \epsilon_{ijk}\frac{\partial}{\partial x_j}\frac{\partial}{\partial x_k}\varphi = 0$

Scanned with CamScanner

مسأله 12.4.3 - ثابت کنید اگر $A_k = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}B_{ij}$ که در آن B پادمتقارن است، $B_{ij} = -B_{ji}$، آنگاه

$$B_{mn} = \epsilon_{mnk}A_k$$

$$\longrightarrow A_k = \frac{1}{2!}\epsilon_{ijk}B_{ij} \xrightarrow{\times \epsilon_{mnk}} \epsilon_{mnk}A_k = \frac{1}{2}\epsilon_{mnk}\epsilon_{ijk}B_{ij}$$

$$\longrightarrow \epsilon_{mnk}A_k = \frac{1}{2}\left(\delta_{mi}\delta_{nj} - \delta_{mj}\delta_{ni}\right)B_{ij}$$

$$= \frac{1}{2}\delta_{mi}\delta_{nj}B_{ij} - \frac{1}{2}\delta_{mj}\delta_{ni}B_{ij}$$

$$= \frac{1}{2}B_{mn} - \frac{1}{2}B_{nm} = \frac{1}{2}B_{mn} - \frac{1}{2}(-B_{mn})$$

$$\epsilon_{mnk}A_k = \frac{1}{2}\left(B_{mn} - (-B_{mn})\right) = B_{mn}$$

Scanned with CamScanner